




Windows メールの設定

IMAP 設定 (SSL なし) の場合


1.  Windows メールを起動します。
2. 「ツール」 → 「アカウント」と順にクリックします。




3. はじめて登録の方は「追加」をクリックします。




4. 電子メールアカウントを選択し「次へ」をクリックします。



5.表示名にお名前等を入力します。



6. 「電子メールアドレス」 にクラウドメールのメールアドレスを入力し「次へ」をクリックします。



7. 赤四角に利用開始通知書をご覧になって、サーバー名等を入力し「次へ」をクリックします。

電子メールサーバーのセットアップ

受信メールサーバーの種類(S)

IMAP

受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I):

mail.dbmail.jp

送信メール (SMTP) サーバー名(Q):

mail.dbmail.jp

送信サーバーは認証が必要(Y)

[電子メールサーバーの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

受信メールサーバーの種類：IMAP

受信メールサーバー：mail.dbmail.jp

送信メールサーバー：mail.dbmail.jp

送信サーバーは認証が必要：チェックする

8. 「ユーザー名」「パスワード」を入力し、「パスワードを保存する」にチェックし「次へ」をクリックします。

インターネットメールログオン

インターネットサービスプロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

ユーザー名(A): info@dbmail.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを保存する(W)

次へ(N) キャンセル

9. 「今は電子メールをダウンロードしない」にチェックし「完了」をクリックします。

設定完了


セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。

これらの設定を保存して電子メールをダウンロードするには、[完了] をクリックしてください。


今は電子メールをダウンロードしない

完了(F) キャンセル


10.引き続き今設定したものを選択し、「プロパティ」をクリックします。




11.赤枠内が間違っていないかを確認して「設定」をクリックします。



12. ログオン情報の「受信メールサーバーと同じ・・・」にチェックし、「OK」をクリックします。



13. 「詳細設定」の「送信メール (SMTP)」のポート番号を、**587** へ変更し「OK」をクリックし、「受信メール (IMAP)」のポート番号を、**143** へ変更します。



14. 「閉じる」をクリックし終了します。

