

MacMail 2.0 の設定

1. はじめてメールを起動すると以下の設定画面が出ますので、続けるをクリックします。
追加で登録や手動で設定する場合は、7へ進んでください。



2.



アカウントの種類：POP
アカウントの説明：利用者やメールアドレス等
氏名：ご利用者名等
メールアドレス：利用者のメールアドレス
(例) ○○○○@po.d-b.ne.jp

3. 受信メールサーバの設定画面が出ますので、以下のように入力し続けるをクリックします。



受信メールサーバ：po.d-b.ne.jp
ユーザ名：メールアカウント
パスワード：メールパスワード

4.以下の通り設定し、続けるをクリックします。

新しいアカウント

送信用メールサーバ

送信用メールサーバ: smtp.d-b.ne.jp

認証を使用

ユーザ名: メールアカウント

パスワード: メールパスワード

キャンセル 戻る 続ける

送信用メールサーバ : smtp.d-b.ne.jp

認証を使用 : ※注意

ユーザー名 : メールアカウント

パスワード : メールパスワード

※注意

ダイヤルアップ、フレッツ光、他社回線をご利用の場合はチェックします。

それ以外の方はチェックを外します。

5.アカウントの概要が出ますので、正しいかどうか確認します。

新しいアカウント

アカウントの概要

アカウントの説明: 利用者名やメールアドレス

氏名: お名前

メールアドレス: ○○○○@po.d-b.ne.jp

ユーザ名: メールアカウント

受信用メールサーバ: po.d-b.ne.jp

SSL: 切

送信用メールサーバ: smtp.d-b.ne.jp

SSL: 入

キャンセル 戻る 続ける

6.設定結果が表示されますので、「終了」をクリックし完了します。

新しいアカウント

設定結果

新しいアカウントが作成されました。


アカウント情報は、環境設定の“アカウント”で変更できます。

メールボックスの読み込み


別のアカウントを作成

キャンセル 戻る 終了

7.追加で設定や手動で設定する場合は、メールメニューから「環境設定」をクリックします。



8.左下の「+」をクリックし、必要事項を入力したらサーバ設定のボタンをクリックします。



説明：このメールの利用者やメールアドレス等
メールアドレス：利用者のメールアドレス

(例) ○○○○@po.d-b.ne.jp

氏名：ご利用者名


受信用メールサーバ：po.d-b.ne.jp

ユーザー名：メールアカウント

パスワード：メールパスワード

送信用メールサーバ：smtp.d-b.ne.jp

9.送信サーバの設定をします。



送信用メールサーバ：smtp.d-b.ne.jp

サーバのポート：587※

SSL：チェックを外す

認証：パスワード利用者のメールアドレス

ユーザー名：メールアカウント

パスワード：メールパスワード

※注意

ダイヤルアップ、フレッツ光、他社回線をご利用の場合は587に変更します。

それ以外の方は25のままです。

10.入力内容が間違っていないか確認し、問題なければ左上の「×」をクリックし、終了します。

