


Outlook2013 の設定

(大分県内でフレッツ ISDN・ADSL をご利用の場合)

ご注意：Windows8の「タイル」上にある  ではプロバイダーのメール設定はできません。別途「Outlook2013」や「Live メール」をご準備ください。


-  Outlook2013 を起動します。
- 初めての設定の場合は、設定ウィザードが出ますので、「次へ」をクリックします。追加や再設定の場合は、11番へ進みます。




- 「はい」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。



- 「自分で電子メールや・・・(手動設定)」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。




5. 「POP または IMAP」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。



6. 四角の枠の中に利用開始通知書を見ながら入力し「詳細設定」をクリックしてください。



7. 「詳細設定」タブをクリックし、「配信」の「サーバーにメッセージのコピーを置く」のチェックを外し「OK」をクリックします。



8. 一つ前の画面に戻りますので、インターネットに接続されていることを確認して「次へ」をクリックします。

9. 設定のチェックをする画面が表示されますので、「完了」が出れば「閉じる」をクリックします。

もし、「失敗」が表示された場合は、設定内容が間違っていることが考えられますので、6に戻って再度設定を確認してください。


10. 「完了」をクリックし設定を終了します。

追加登録や再設定の場合

11. 「ファイル」 → 「情報」 → 「アカウント設定」と順にクリックします。



12. 追加の場合は「新規」を、修正の場合は「変更」をクリックします。



13. 「自分で電子メールや・・・(手動設定)」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(Y):

例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):

例: eiji@contoso.com

パスワード(P):

パスワードの確認入力(T):

インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

14. 「POP または IMAP」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

サービスの選択

Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M)
Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスします

Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)
Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

15. 四角の枠の中に利用開始通知書を見ながら入力し「詳細設定」をクリックしてください。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y):

電子メール アドレス(E):

サーバー情報

アカウントの種類(A):

受信メール サーバー(I):

送信メール サーバー (SMTP)(O):

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:

新しい Outlook データ ファイル(W)

既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

16. 「詳細設定」をクリックし、「配信」の「サーバーにメッセージのコピーを置く」のチェックを外し「OK」をクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): 25

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

17. 一つ前の画面に戻りますので、インターネットに接続されていることを確認して「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y): お名前

電子メール アドレス(E): メールアドレス

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I): po.d-b.ne.jp

送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.d-b.ne.jp

メールサーバーへのログイン情報

アカウント名(U): メールアカウント

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:

新しい Outlook データ ファイル(W)


既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

18. 設定のチェックをする画面が表示されますので、「完了」が出れば「閉じる」をクリックします。



もし、「失敗」が表示された場合は、設定内容が間違っていることが考えられますので、6 に戻って再度設定を確認してください。

19. 「完了」をクリックし設定を終了します。

