




Outlook2019 (2016・Office365)の設定




1. Outlook2019 を起動します。初めて設定する場合は、3へ進んでください。
2. 「ファイル」→「情報」→「アカウント設定」→「プロファイルの管理」とクリックし5へ進みます。




3. コントローパネルを開き、表示方法を「小さい設定」に変更します。



4. Mail またはメールをクリックし、プロファイル名に「Outlook」と名前を付けます。




5. メール設定が現れますので、「電子メールアカウント」をクリックします。



6. メールタブを選び、「新規」をクリックします。



7. 「自分で電子メールや・・・(手動設定)」を選択し、「次へ」をクリックします。



8. 「POP または IMAP」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

アカウントタイプの選択

Office 365(E)
Office 365 アカウントの自動設定

メール アドレス(E):

例: daiki@contoso.com

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントの詳細設定

Exchange ActiveSync(A)
Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

9. 必要事項を入力し、「詳細設定」をクリックします。フレッツ ADSL をご利用の場合は、11 へ進みます。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(N):

電子メール アドレス(E):

サーバー情報

アカウントの種類(A):

受信メール サーバー(I):

送信メール サーバー (SMTP)(Q):

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:

新しい Outlook データ ファイル(W)

既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

10. 「受信サーバーは認証が必要」にチェックを入れ、「詳細設定」の送信ポート番号を「587」に変更し「OK」をクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定**

受信サーバー (SMTP) は認証が必要(Q)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(L)

次のアカウントとパスワードでログインする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(B)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする(I)

OK キャンセル

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 標準設定(D)

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(Q):

使用する暗号化接続の種類(C):

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(B) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

11. 再度内容を確認し、間違いが無ければ「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(N): あなたのお名前
電子メール アドレス(E): メールアドレス

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): po.d-b.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(Q): smtp.d-b.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(L): メールアカウント
パスワード(P): メールパスワード
 パスワードを保存する(B)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データ ファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

12. 「状況」がエラーになった場合は、どこかが間違っていますので、「閉じる」をクリックし、9へ戻って再度設定します。設定内容に間違いが無ければ、状況は「完了」となりますので、「閉じる」をクリックします。

テストアカウント設定

テストの処理中にいくつかのエラーが発生しました。詳細についてはエラーの一覧を参照してください。推奨する解決方法を行っても問題が解決しない場合は、お使いのインターネット サービス プロバイダーに連絡してください。

中止(S) **閉じる(C)**

タスク	エラー	状況
✗ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン		失敗
✗ テスト電子メール メッセージの送信		失敗

テストアカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S) **閉じる(C)**

タスク	エラー	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン		完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信		完了

13. 完了画面が表示したら「完了」をクリックし終了します。

アカウントの追加

すべて完了しました
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する(S)

別のアカウントの追加(A)...

< 戻る(B) **完了** ヘルプ