




Windows メールの設定

(大分県内でフレッツ ISDN・ADSL をご利用の場合)


1.  Windows メールを起動します。
2. 「ツール」 → 「アカウント」と順にクリックします。




3. はじめて登録の方は「追加」をクリックします。




4. 電子メールアカウントを選択し「次へ」をクリックします。



5. 表示名にお名前等を入力します。



6. 「電子メールアドレス」にメールアドレスを入力し「次へ」をクリックします。



7.四角の枠の中にサーバー名を入力し「次へ」をクリックしてください。

電子メールサーバーのセットアップ

受信メールサーバーの種類(S)

POP3

受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I):

po.d-b.ne.jp

送信メール (SMTP) サーバー名(O):

smtp.d-b.ne.jp

送信サーバーは認証が必要(V)

[電子メールサーバーの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

受信メールサーバーの種類 : POP3

受信メールサーバー : po.d-b.ne.jp

送信メールサーバー : smtp.d-b.ne.jp

送信メールサーバーは認証が必要 :
チェックする

8.「ユーザー名」「パスワード」を入力し、「パスワードを保存する」にチェックし「次へ」をクリックします。

インターネットメール ログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

ユーザー名(A): ○○○○

パスワード(P): ●●●●●●●●●●

パスワードを保存する(W)

次へ(N) キャンセル

9.「今は電子メールをダウンロードしない」にチェックし「完了」をクリックします。

設定完了


セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。

これらの設定を保存して電子メールをダウンロードするには、[完了] をクリックしてください。


今は電子メールをダウンロードしない

完了(F) キャンセル


10.引き続き今設定したものを選択し、「プロパティ」をクリックします。




11.赤枠内が間違っていないかを確認して「設定」をクリックします。



12.ログオン情報の「受信メールサーバーと同じ・・・」にチェックし、「OK」をクリックします。



13. 「詳細設定」の「送信メール (SMTP)」のポート番号を、**25→587** へ変更し「OK」をクリックします。



14. 「閉じる」をクリックし終了します。

