




Windows メールの設定

IMAP 設定 (SSL あり) の場合


1.  Windows メールを起動します。
2. 「ツール」 → 「アカウント」と順にクリックします。




3. はじめて登録の方は「追加」をクリックします。




4. 電子メールアカウントを選択し「次へ」をクリックします。



5.表示名にお名前等を入力します。



6. 「電子メールアドレス」にクラウドメールのメールアドレスを入力し「次へ」をクリックします。



7. 赤四角に利用開始通知書をご覧になって、サーバー名等を入力し「次へ」をクリックします。

電子メールサーバーのセットアップ

受信メールサーバーの種類(S)
IMAP

受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I):
ssl.dbmail.jp

送信メール (SMTP) サーバー名(Q):
ssl.dbmail.jp

送信サーバーは認証が必要(V)

[電子メールサーバーの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

受信メールサーバーの種類：IMAP

受信サーバー (IMAP)：ssl.dbmail.jp

送信サーバー (SMTP)：ssl.dbmail.jp

送信サーバーは認証が必要：チェック

8. 「ユーザー名」「パスワード」を入力し、「パスワードを保存する」にチェックし「次へ」をクリックします。

インターネットメール ログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

ユーザー名(A): info@dbmail.jp

パスワード(P): ●●●●●●

パスワードを保存する(W)

次へ(N) キャンセル

9. 設定完了画面で「今は電子メールとフォルダをダウンロードしない」にチェックし、一旦「完了」をクリックし、10へ進んでください。

設定完了


セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。

これらの設定を保存して電子メール フォルダの一覧とメッセージをダウンロードするには、[完了] をクリックしてください。


今は電子メールとフォルダをダウンロードしない

完了(F) キャンセル


10. 引き続き今設定したものを選択し、「プロパティ」をクリックします。




11. 赤枠内が間違っていないかを確認して「設定」をクリックします。



12. ログオン情報の「受信メールサーバーと同じ・・・」にチェックし、「OK」をクリックします。



13. 赤枠で囲ったところを変更します。



サーバーのポート番号
送信サーバー (SMTP) : **465**
このサーバーはセキュリティで保護・・・
: **チェック**

受信サーバー (POP3) : **993**
このサーバーはセキュリティで保護・・・
: **チェック**

14. 「閉じる」をクリックし終了します。

