

WindowsLive2012 の設定


(フレッツ光シリーズ・ダイヤルアップ・他社回線をご利用の場合)

1.  WindowsLive メールを起動します。

2. 「アカウント」→「電子メール」と順にクリックします。



3. 必要事項を入力し、「次へ」をクリックします。



Windows Live メール

自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。
Windows Live にサインイン

電子メール アドレス:
info@po,d-b.ne.jp
新しく Windows Live メール アドレスを作成する方はこちら

パスワード:

 パスワードを保存する(B)

表示名:
お名前

手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば
Hotmail
Gmail
などが利用可能です。

キャンセル **次へ**

電子メールアドレス : メールアドレス
パスワード : メールパスワード
パスワードを保存 : チェック
表示名 : お名前等

4. サーバー情報を入力し、「次へ」をクリックします。

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類: POP

サーバーのアドレス: po.d-b.ne.jp ポート: 110

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

次を使用して認証する: クリアテキスト

ログオン ユーザー名: ○○○○

送信サーバー情報

サーバーのアドレス: smtp.d-b.ne.jp ポート: 587

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

認証が必要(A)

キャンセル 戻る **次へ**

受信サーバー情報	送信サーバー情報
サーバーの種類 : POP	サーバーのアドレス : smtp.d-b.ne.jp
サーバーのアドレス : po.d-b.ne.jp	ポート : 587
ポート : 110	

次を使用して認証する : クリアテキスト

ログオンユーザー名 : メールアドレス

5. 「完了」をクリックして完了。

Windows Live メール


電子メール アカウントが追加されました

✓ ○○○○@po,d-b.ne.jp が追加されました

[別の電子メール アカウントを追加する](#)

完了(F)

6.作成した設定を右クリックし、プロパティを左クリックします。



7.「詳細設定」タブをクリックし「配信」の「サーバーにメッセージのコピーを置く」のチェックを外し「OK」をクリックし終了します。

「サーバーにメッセージのコピーを置く」にチェックを入れた場合は、サーバにメールが溜まっていきますので定期的に削除しないと新しいメールが届かなくなりますのでご注意ください。

