

WindowsLive2012 の設定


IMAP 設定 (SSL あり) の場合

1.  WindowsLIVE メールを起動します。

2. 「アカウント」→「電子メール」と順にクリックします。



3. 必要事項を入力し、「次へ」をクリックします。

A screenshot of the '自分の電子メール アカウントを追加する' (Add your email account) dialog box in Windows Live Mail. The dialog has a light blue header and a white main area. The title is '自分の電子メール アカウントを追加する'. Below the title, it says 'Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。Windows Live にサインイン'. There are two columns of text. The left column contains: '電子メール アドレス:' followed by a text box containing 'info@dbmail.jp'; 'パスワード:' followed by a text box with '*****'; '表示名:' followed by a text box containing 'お名前'; and a checked checkbox for 'パスワードを保存する(B)'. The right column contains: 'Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば Hotmail Gmail などが利用可能です。' and a checked checkbox for '手動でサーバー設定を構成する(C)'. At the bottom right, there are two buttons: 'キャンセル' and '次へ'. The '次へ' button is highlighted with a red box.

電子メールアドレス : メールアドレス

パスワード : メールパスワード

パスワードを保存 : チェック

表示名 : お名前等

手動でサーバー・・・ : チェック

4. サーバー情報を入力し、「次へ」をクリックします。

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メールサーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類: IMAP

サーバーのアドレス: ssl.dbmail.jp ポート: 993

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

次を使用して認証する: クリアテキスト

ログオンユーザー名: info@dbmail.jp

送信サーバー情報

サーバーのアドレス: ssl.dbmail.jp ポート: 465

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

認証が必要(A)

キャンセル 戻る 次へ

受信サーバー情報

サーバーの種類 : IMAP

サーバーのアドレス : ssl.dbmail.jp

ポート : 993

セキュリティで保護された・・・
: チェックする

次を使用して認証する

: クリアテキスト

ログオンユーザー名 : メールアドレス

送信サーバー情報

サーバーのアドレス : ssl.dbmail.jp

ポート : 465

セキュリティで保護された・・・
: チェック

認証が必要 : チェックする

5. 「次へ」をクリックし、「完了」します。

Windows Live メール

電子メール アカウントが追加されました

✓ info@dbmail.jp が追加されました

[別の電子メール アカウントを追加する](#)

完了(F)