


OutlookExpress の設定


IMAP 設定 (SSL あり) の場合

1.  OutlookExpress を起動します。


2. 「ツール」 → 「電子メールアカウント」と順にクリックします。



3. 「メール」をクリックし、はじめて登録の方は「追加」 → 「メール」を、修正する方は「登録されているアカウント」を選択し、「プロパティ」をクリックします。



4. 表示名にお名前を入力し、「次へ」をクリックします。



5. 四角の枠の中にサーバー名を入力し「次へ」をクリックしてください。

インターネット接続ウィザード

電子メール サーバー名

受信メール サーバーの種類(S) IMAP

受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバー(O): ssl.dbmail.jp

SMTP サーバーは、電子メールを送信するときに使用するサーバーです。

送信メール (SMTP) サーバー(O): ssl.dbmail.jp

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

受信メールサーバーの種類 : IMAP

受信メールサーバー : ssl.dbmail.jp

送信メールサーバー : ssl.dbmail.jp

6. 「アカウント名」と「パスワード」を入力し、「パスワードを保存する」にチェックし「次へ」をクリックします。

インターネット接続ウィザード

インターネット メール ログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。

アカウント名(A): info@dbmail.jp

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(W)

メール アカウントにアクセスするときに、インターネット サービス プロバイダがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を必要としている場合は [セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する] をオンにしてください。

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する(S)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

7. 「完了」をクリックしてください。引き続き 8 へ進んでください。


インターネット接続ウィザード

設定完了


セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。
これらの設定を保存するには、[完了] をクリックしてください。

< 戻る(B) 完了 キャンセル


8. 「プロパティ」をクリックします。




9. 「サーバー」をクリックし、「このサーバーは認証が必要」にチェックし「設定」をクリックします。



10. ログオン情報の「受信メールサーバーと・・・」にチェックし、「OK」をクリックします。



11. 「詳細設定」の「このサーバーはセキュリティーで保護された・・・」にチェックをし、「送信メール (SMTP)」のポート番号を **25→465** へ変更します。次に、受信メールの「このサーバーはセキュリティーで保護された・・・」にもチェックし、ポート番号を **110→993** へ変更し「OK」をクリックします。



12. 「閉じる」をクリックし終了します。

