




# Outlook2003 の設定

## IMAP 設定 (SSL なし) の場合


1.  Outlook2003 を起動します。
2. 「ツール」 → 「電子メールアカウント」と順にクリックします。



3. はじめて登録の方は「新しい電子メール・・・」を、追加登録や修正する方は「既存の電子メール・・・」を選択し、「次へ」をクリックします。



4. POP3 を選択し「次へ」をクリックします。



5. 四角の枠の中に利用開始通知書を見ながら入力し「詳細設定」をクリックしてください。

名前 : お名前  
電メールアドレス : メールアドレス  
カウント名 : メールアドレス  
パスワード : メールパスワード  
パスワードを保存 : チェックする  
受信メールサーバー : mail.dbmail.jp  
送信メールサーバー : mail.dbmail.jp

6. 「送信サーバー」タブをクリックし「送信サーバーは認証が必要」と「受信メールサーバーと同じ・・・」にチェックをし、「詳細設定」タブをクリックします。

7. サーバーのポート番号の受信サーバー (IMAP) を **110→143**、送信サーバー (SMTP) を **25→587** へ変更し「OK」をクリックしてください。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 接続 **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (IMAP)(I):  標準設定(D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O):

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(O)

サーバーのタイムアウト(T)

短い  長い 1分

フォルダ

ルート フォルダのパス(E):

OK キャンセル

8. 「次へ」をクリックします。

電子メール アカウント

インターネット電子メールの設定 (IMAP)  
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(N):

電子メール アドレス(E):

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(B)

サーバー情報

受信メール サーバー (IMAP)(I):

送信メール サーバー (SMTP)(O):

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(L) 詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

9. 「完了」をクリックします。

電子メール アカウント

セットアップの完了

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

ウィザードを閉じるには、[完了] をクリックしてください。

< 戻る(B) 完了