

Android 2.3 メールの設定

1. Android スマートフォンの「Eメール」アイコンをタップします。



2. アカウントの管理を開きます。



3. お客様のメールアドレスとパスワードを入力し「次へ」をタップします。

Eメール設定

多くのEメールアカウントを簡単に設定することができます

info@po.d-b.ne.jp

.....

常にこのアカウントからEメール送信

手動設定 次へ

4. メールの受信方法で「POP アカウント」を選択します。

Eメールアカウントを追加

アカウントの種類は何ですか?

POP3アカウント

IMAPアカウント

Exchangeアカウント

5.利用開始通知書をご覧になり、受信の設定をします。

受信サーバー設定

ユーザー名

info

パスワード

.....

POP3サーバー

po.d-b.ne.jp

ポート

110

セキュリティタイプ

なし

サーバーからEメール削除

設定なし

次へ

6.入力した内容が正しいか確認します。エラーが出た場合は5に戻って修正をしてください。

受信サーバー設定を確認中...

キャンセル

7. 利用開始通知書をご覧になり、送信サーバーの設定をします。

送信サーバー設定

SMTPサーバー

smtp.d-b.ne.jp

ポート

587

セキュリティタイプ

なし

ログイン

ユーザー名

info

パスワード

.....

次へ

自宅等でディービーネットのフレッツ ADSL で接続の方は、ポート番号を「25」へ変更してください。

8. 入力した内容が正しいか確認します。エラーが出た場合は7に戻って修正をしてください。

送信サーバー設定を確認中...

キャンセル

9.1 「次へ」をタップします。

アカウントオプション
新着メール自動確認

自動で確認しない

常にこのアカウントからEメール送信

Eメール受信時に通知

次へ

10. 自動受信をするタイミングを設定します。

アカウントオプション
新着メール自動確認

自動で確認しない

自動で確認しない

5分ごと

10分ごと

15分ごと

30分ごと

4時間ごと


1日1回

次へ

パソコンでも受信をしている場合は、「自動で確認しない」を選び、必要に応じて受信することを推奨します。

自動受信に設定している場合、パソコンで受信するときにパスワードエラーが出る場合があります。

11. 「次へ」をタップします。



アカウントオプション

新着メール自動確認


自動で確認しない

常にこのアカウントからEメール送信

Eメール受信時に通知

次へ

12. 設定に分かりやすい名前を付け「完了」をタップします。



Eメール設定

アカウントが設定されました。Eメールを使用できます
このアカウントに名前を付ける(オプション)

d-b ネット

ユーザー名(送信メッセージに表示)

お名前

完了

13. アカウント管理に設定できました。



アカウント管理

d-b ネット

info@po.d-b.ne.jp

アカウント追加

アカウントを削除