




Outlook2003 の設定

(大分県内でフレッツ ISDN・ADSL をご利用の場合)


1.  Outlook2003 を起動します。
2. 「ツール」 → 「電子メールアカウント」と順にクリックします。



3. はじめて登録の方は「新しい電子メール・・・」を、追加登録や修正する方は「既存の電子メール・・・」を選択し、「次へ」をクリックします。



4. POP3 を選択し「次へ」をクリックします。



5. 四角の枠の中に利用開始通知書を見ながら入力し「詳細設定」をクリックしてください。

名前 : お名前
 電メールアドレス : メールアドレス

 カウント名 : メールアカウント
 パスワード : メールパスワード

 受信メールサーバー : po.d-b.ne.jp
 送信メールサーバー : smtp.dbmail.jp

6. 「送信サーバー」タブをクリックし「送信サーバーは認証が必要」のチェックを外し、「詳細設定」タブをクリックします。

7. サーバーのポート番号の送信サーバー (SMTP) を **25** へ変更し「OK」をクリックしてください。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 接続 **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): **25**

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(O)

サーバーのタイムアウト(D)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 10 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

8. 「次へ」をクリックします。

電子メール アカウント

インターネット電子メールの設定 (POP3)
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(Y): お名前

電子メール アドレス(E): ○○○○@pod-b.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U): ○○○○

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(L)

サーバー情報

受信メール サーバー (POP3)(I): pod-b.ne.jp

送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.d-b.ne.jp

設定のテスト

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)...

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

9. 「完了」をクリックします。

電子メール アカウント

セットアップの完了

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

ウィザードを閉じるには、[完了] をクリックしてください。

< 戻る(B) **完了**