



Outlook2007 の設定


(フレッツ光シリーズ・ダイヤルアップ・他社回線をご利用の場合)

1.  Outlook2007 を起動します。

2. 「ツール」 → 「アカウント設定」と順にクリックします。



3. はじめて登録の方は「新規」をクリックします。



4. 「サーバー設定または追加サーバーの種類を手動で構成する」にチェックし「次へ」をクリックします。

The screenshot shows a dialog box titled '新しい電子メール アカウントの追加' (Add New Email Account) with a sub-header '自動アカウント セットアップ' (Automatic Account Setup). It contains four input fields: '名前(Y):' (Name) with example 'Eiji Yasuda', '電子メール アドレス(E):' (Email Address) with example 'eiji@contoso.com', 'パスワード(P):' (Password), and 'パスワードの確認入力(T):' (Confirm Password). Below the fields is a note: 'インターネット サービス プロバイダから提供されたパスワードを入力してください。' (Enter the password provided by the Internet Service Provider). At the bottom, there is a checkbox labeled 'サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する(M)' (Manually configure server settings or manually select the type of additional server), which is checked and highlighted with a red box. To the right of the checkbox are three buttons: '< 戻る(B)' (Back), '次へ(N) >' (Next), and 'キャンセル' (Cancel). The '次へ(N) >' button is highlighted with a red box.

5. 「インターネット電子メール」にチェックし「次へ」をクリックします。

The screenshot shows the same dialog box, but now on the '電子メール サービスの選択' (Select Email Service) screen. It features three radio button options: 'インターネット電子メール(I)' (Internet Email) which is selected and highlighted with a red box, 'Microsoft Exchange(M)', and 'その他(O)' (Other). Below the 'インターネット電子メール(I)' option is a text box containing 'Fax Mail Transport' and 'Outlook Mobile Service (テキスト メッセージング)'. At the bottom, there are three buttons: '< 戻る(B)' (Back), '次へ(N) >' (Next), and 'キャンセル' (Cancel). The '次へ(N) >' button is highlighted with a red box.

6. 四角の枠の中に利用開始通知書を見ながら入力し「詳細設定」をクリックしてください。

新しい電子メール アカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(N): お名前

電子メール アドレス(E): ○○○○@po.d-b.ne.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I): po.d-b.ne.jp

送信メール サーバー (SMTP)(Q): smtp.d-b.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U): メールアカウント

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには「アカウント設定のテスト」をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)

詳細設定(M)...

<戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

名前	: 分かりやすい名前を付けます	アカウント名	: メールアカウント
電メールアドレス	: メールアドレス	パスワード	: メールパスワード
アカウントの種類	: POP3		
受信メールサーバー	: po.d-b.ne.jp		
送信メールサーバー	: smtp.d-b.ne.jp		

7. 送信サーバーのタブをクリックし、送信サーバー (SMTP) は認証が必要に**チェック**を入れ、受信サーバーと同じ設定を使うにも**チェック**を入れます。

インターネット電子メール設定

全般 **送信サーバー** 接続 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログインする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(O)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする(I)

OK キャンセル

8. 次に「詳細設定」タブをクリックし、送信サーバー（SMTP）の数字を **587** へ変更し、「OK」をクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 接続 **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): **587**

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 10 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

9. 一つ前の画面に戻りますので、「次へ」をクリックします。

新しい電子メール アカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(N): お名前

電子メール アドレス(E): ○○○○@pod-bne.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I): pod-bne.jp

送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.d-bne.jp

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U): メールアカウント

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

10. 「完了」をクリックします。



11. 登録されているのを確認して「閉じる」で終了します。

