


Outlook2007 の設定


IMAP 設定 (SSL なし) の場合

1.  Outlook2007 を起動します。

2. 「ツール」 → 「アカウント設定」と順にクリックします。



3. はじめて登録の方は「新規」をクリックします。



4. 「サーバー設定または追加サーバーの種類を手動で構成する」にチェックし「次へ」をクリックします。

The screenshot shows a dialog box titled '新しい電子メール アカウントの追加' (Add New Email Account) with a sub-header '自動アカウント セットアップ' (Automatic Account Setup). It contains four input fields: '名前(Y):' (Name) with example 'Eiji Yasuda', '電子メール アドレス(E):' (Email Address) with example 'eiji@contoso.com', 'パスワード(P):' (Password), and 'パスワードの確認入力(T):' (Confirm Password). A note below the password fields says 'インターネット サービス プロバイダから提供されたパスワードを入力してください。' (Enter the password provided by the Internet Service Provider). At the bottom, there is a checked checkbox labeled 'サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する(M)' (Manually configure server settings or manually configure the type of additional server). Navigation buttons at the bottom are '< 戻る(B)' (Back), '次へ(N) >' (Next), and 'キャンセル' (Cancel). The '次へ(N) >' button is highlighted with a red box.

5. 「インターネット電子メール」にチェックし「次へ」をクリックします。

The screenshot shows the same dialog box but at the '電子メール サービスの選択' (Select Email Service) screen. It features three radio button options: 'インターネット電子メール(I)' (Internet Email) which is selected and highlighted with a red box, 'Microsoft Exchange(M)', and 'その他(O)'. The 'インターネット電子メール(I)' option includes the text 'POP、IMAP、または HTTP サーバーに接続して、電子メール メッセージの送受信を行います。' (Connect to POP, IMAP, or HTTP server to send and receive email messages). The 'Microsoft Exchange(M)' option includes 'Microsoft Exchange に接続して、電子メール、予定表、連絡先、ファックス、およびボイス メールにアクセスします。' (Connect to Microsoft Exchange to access email, calendar, contacts, fax, and voice mail). The 'その他(O)' option includes '以下に表示されている種類のサーバーに接続します。' (Connect to the type of server listed below) and a list box containing 'Fax Mail Transport' and 'Outlook Mobile Service (テキスト メッセージング)'. Navigation buttons at the bottom are '< 戻る(B)', '次へ(N) >', and 'キャンセル'. The '次へ(N) >' button is highlighted with a red box.

6. 四角の枠の中に利用開始通知書を見ながら入力し「詳細設定」をクリックしてください。

新しい電子メール アカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(Y): お名前
電子メール アドレス(E): info@dbmail.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): IMAP
受信メール サーバー(I): mail.dbmail.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.dbmail.jp

メール サーバーへのログオン情報

アカウント名(U): info@dbmail.jp
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

名前	: 分かりやすい名前を付けます	アカウント名	: メールアドレスと同じ
電メールアドレス	: クラウドメールのメールアドレス	パスワード	: メールパスワード
アカウントの種類	: IMAP		
受信メールサーバー	: mail.dbmail.jp		
送信メールサーバー	: mail.dbmail.jp		

7. 送信サーバーのタブをクリックし、送信サーバー (SMTP) は認証が必要に **チェック** を入れ、受信サーバーと同じ設定を使うにも **チェック** を入れます。

インターネット電子メール設定

全般 フォルダ **送信サーバー** 接続 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):
パスワード(P):
 パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

OK キャンセル

8. 次に「詳細設定」タブをクリックし、受信サーバー（IMAP）の数字を **143** へ変更し、送信サーバー（SMTP）の数字を **587** へ変更し、「OK」をクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 フォルダ 送信サーバー 接続 **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (IMAP)(I): **143** 標準設定(D)

使用する暗号化接続の種類(E): なし

送信サーバー (SMTP)(O): **587**

使用する暗号化接続の種類(O): なし

サーバーのタイムアウト(T)

短い 「J」 長い 1分

フォルダ

ルートフォルダのパス(F):

OK キャンセル

9. 一つ前の画面に戻りますので、内容を確認して「次へ」をクリックします。

新しい電子メール アカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(Y): お名前

電子メール アドレス(E): info@dbmail.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): IMAP

受信メール サーバー(I): maildbmail.jp

送信メール サーバー (SMTP)(O): maildbmail.jp

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U): info@dbmail.jp

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト


この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

10. 「完了」をクリックします。



11. 登録されているのを確認して「閉じる」で終了します。

