

WindowsLive2012 の設定

(大分県内でフレッツ ISDN・ADSL をご利用の場合)

1.  WindowsLive メールを起動します。

2. 「アカウント」→「電子メール」と順にクリックします。



3. 必要事項を入力し、「次へ」をクリックします。

Windows Live メール

自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。
Windows Live にサインイン

電子メール アドレス:

新しく Windows Live メール アドレスを作成する方はこちら

パスワード:

パスワードを保存する(B)

表示名:

手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば
Hotmail
Gmail
などが利用可能です。

キャンセル

電子メールアドレス : メールアドレス
パスワード : メールパスワード
パスワードを保存 : チェック
表示名 : お名前等

4. サーバー情報を入力し、「次へ」をクリックします。

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類: POP

サーバーのアドレス: po.d-b.ne.jp ポート: 110

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

次を使用して認証する: クリアテキスト

ログオンユーザー名: ○○○○

送信サーバー情報

サーバーのアドレス: smtp.d-b.ne.jp ポート: 25

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

認証が必要(A)

キャンセル 戻る **次へ**

受信サーバー情報	送信サーバー情報
サーバーの種類 : POP	サーバーのアドレス : smtp.d-b.ne.jp
サーバーのアドレス : po.d-b.ne.jp	ポート : 25
ポート : 110	

次を使用して認証する : クリアテキスト

ログオンユーザー名 : メールアドレス

5. 「完了」をクリックして終了します。

Windows Live メール

電子メール アカウントが追加されました

✓ ○○○○@po,d-b.ne.jp が追加されました

[別の電子メール アカウントを追加する](#)

完了(F)