



MacMail 1.2 の設定


1. メールメニューから環境設定をクリックします。



2. アカウントの追加をクリックします。



3. ようこそ Mail へが出てきますので、必要事項を入力し「OK」をクリックします。




氏名：このメールの利用者の名前等
メールアドレス：利用者のメールアドレス
(例) ○○○○@po.d-b.ne.jp
受信用メールサーバ：po.d-b.ne.jp


メールの種類：POP

ユーザー名：メールアカウント
パスワード：メールパスワード
送信用メールサーバ：smtp.d-b.ne.jp


4. メールメニューから環境設定をクリックします。



5. 編集をクリックします。



6. アカウント情報に、必要事項を入力します。



説明：このメールの利用者の名前等
メールアドレス：利用者のメールアドレス
(例) ○○○○@po.d-b.ne.jp

氏名：このメールの利用者の名前等

受信用メールサーバ：po.d-b.ne.jp

ユーザー名：メールアカウント

パスワード：メールパスワード

送信用メールサーバ：smtp.d-b.ne.jp

大分県内でフレッツ ISDN・ADSL をご利用の方は「OK」をクリックし、左上の「×」をクリックし、画面を閉じたら完了です。

7. 光回線や他社回線、大分県内でフレッツ ISDN・ADSL 以外をご利用の方は「オプション」をクリックし、SMTP サーバのオプションを設定し「OK」をクリックします。

SMTP サーバのオプション

送信用メールサーバ： smtp.d-b.ne.jp

以下の詳細オプションを変更するときは、事前にシステム管理者に確認してください。

サーバのポート： 587

SSL (Secure Sockets Layer) を使用

認証： パスワード

ユーザ名： メールアカウント

パスワード： メールパスワード

キャンセル OK

送信用メールサーバ： smtp.d-b.ne.jp

サーバのポート： 587

SSL： 使用しない（チェックを外す）

認証： パスワード

ユーザー名： メールアカウント

パスワード： メールパスワード

8.一つ前の画面に戻りますので、「OK」をクリックします。

アカウント情報 特殊なメールボックス 詳細

アカウントの種類： POP

説明： お名前やメールアドレス

メールアドレス： 〇〇〇〇@po.d-b.ne.jp

氏名： お名前

受信用メールサーバ： po.d-b.ne.jp

ユーザ名： メールアカウント

パスワード： メールパスワード

送信用メールサーバ： smtp.d-b.ne.jp

オプション...

キャンセル OK

9.左上の「×」をクリックし、画面を閉じたら完了です。

アカウント

アカウント フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール

説明

〇〇〇〇@po.d-b.ne.jp

アカウント追加

編集

取り除く

新規メールをチェック： 手動

新規メールの受信を通知するサウンド： Glass